


Paramétrage et personnalisation du Cartable de Poche

L'affichage de la barre d'outils du Cartable de Poche peut être réglée et personnalisée pour être adaptée aux habitudes de travail et aux difficultés de l'élève.

1/ La position à l'écran de la barre d'outils.


La barre d'outils peut être affichée **en haut, en bas, à droite ou à gauche de l'écran** selon ce qui semble le plus pratique pour l'élève.

Pour effectuer ce réglage : **cliquer droit sur la barre** → **Position** → **Choisir la position souhaitée.**



2/ La fenêtre des paramètres

Cette fenêtre va permettre des réglages plus fins de l'affichage de la barre d'outils. Pour la faire apparaître, **cliquer droit sur la barre d'outils puis sur Paramètres.**




a/ La taille des icônes.

Par défaut, la barre d'outils est très petite et peut être difficilement visible. Il est possible de l'agrandir en réglant la taille des icônes.



Dans la fenêtre des **Paramètres**, **cliquer sur Icônes (1)**, **régler la Taille (2)**, **cliquer sur OK (3)**. Recommencer l'opération si la taille ne convient pas.




b/ La taille des icônes.

Par défaut, la barre d'outils est toujours présente à l'écran, ce qui peut gêner l'accès aux fonctions de certains logiciels.

Il est possible de masquer la barre de manière temporaire et de régler à la fois la durée d'apparition et le temps au bout duquel elle doit apparaître : il est préférable qu'elle ne s'affiche pas immédiatement pour éviter d'être gêné par son apparition intempestive.

Dans la fenêtre des **Paramètres**, **cliquer sur Réactions (1)**, **cocher la case « Masquer automatiquement RocketDock (2) »**, **régler le délai et la durée (3)**, **cocher la case « Activation par passage de la souris (4) »**, **régler le délai d'activation (5)**, **cliquer sur OK (6)**. Recommencer si la durée et le délai d'apparition ne conviennent pas.




c/ La couleur de la barre d'outils.

Selon le fond d'écran adopté, il est possible que la barre d'outils soit peut visible.

Il est possible de régler la couleur et la transparence de la barre pour obtenir une meilleure visibilité.

Dans la fenêtre des **Paramètres**, **cliquer sur Styles (1)**, **choisir un thème (2)**, **régler la transparence (3)**, **cliquer sur OK (4)**. Recommencer si le thème ou la transparence ne conviennent pas.




3/ Supprimer une icône inutile

Le Cartable de Poche contient un grand nombre de logiciels pour s'adapter au plus grand nombre d'élèves. Certains logiciels ne seront pas utilisés par l'élève.

Il est possible de supprimer l'icône de ces logiciels pour rendre la barre d'outils plus lisible.

ⓘ Attention : cette opération ne supprime pas le logiciel de l'ordinateur, mais supprimer une icône est une opération difficile à rétablir. Ne faites ceci que si vous êtes absolument certain de l'inutilité du logiciel pour l'élève.



Cliquer droit sur la barre d'outils, → Verrouiller les icônes.
Cliquer droit sur l'icône que vous vous voulez supprimer → Effacer.
Cliquer droit sur la barre d'outils, → Verrouiller les icônes.